

### <Windows7 32bit の場合>


#### ① こちらの URL ↓ から

[http://www.plex-net.co.jp/product/pxq3pe\\_download.html](http://www.plex-net.co.jp/product/pxq3pe_download.html)

PBDA : Windows8/7 メディアセンター 64/32bit の最新版をダウンロードします。

ダウンロードしたファイルを任意の場所に解凍してください。


解凍したフォルダがこちらです。



#### ※過去に弊社製 PBDA/BDA ドライバをインストールしたことのある場合


「Uninstall\_Driver\_and\_Plugin.bat」を実行し、古いドライバを削除してください。  
ダブルクリックすると自動で削除します。

「Uninstall\_Driver\_and\_Plugin.bat」をダブルクリックします。




こちらの画面が出たら「はい (Y)」をクリックしてください。

#### ② 「Install\_Driver\_and\_Plugin.bat」をダブルクリックします。



「このドライバーソフトウェアをインストールします (I)」をクリックし、インストールを進めてください。  
インストールが完了すると、再起動をするウィンドウが開きます。「YES」押して再起動をしてください。

※未保存のファイルは保存してから再起動をお願い致します。



以上でドライバーのインストールは完了です。

※スタートメニュー→コントロールパネル→システム  
からデバイスマネージャをご確認ください。

「ほかのデバイス」または「その他のデバイス」に「不明なデバイス」等の表記がないか、「！」が表示されていないかをご確認ください。

「！」が表示されていないければ PX-Q3PE は正しくインストールされています。

#### 「！」が表示されている場合

右クリックで「ドライバーソフトウェアの更新」  
↓  
「コンピュータを参照し、ドライバーソフトウェアを検索します」  
↓  
最初にダウンロードして解凍したフォルダの中から PBDA ドライバ (32bit) を指定し、「次へ」を押してください。